

17020 Temel Ayarlar ve Tanımlamalar

17020 Temel Ayarlar ve Tanımlamalar

Genel Bakış ve Kurulum Sırası

VİDCO 17020 Muayene Yazılımı'nı kullanmaya başlamadan önce, sistemin temel tanımlarının ve ayarlarının yapılması gerekir. Bu tanımlar tamamlandıktan sonra sistem, kuruluşun iş akışı doğrultusunda kullanılmaya başlanabilir. Önerilen kurulum sırası dört ana adımdan oluşur: (1) personel ve kullanıcı tanımlama, (2) ölçüm cihazlarının tanımlanması ve kalibrasyon (periyodik kontrol) sonuçlarının girilmesi, (3) muayene hizmetlerinin tanımlanması (kapsam ve metod tanımlamaları), (4) firmaların ve kişilerin girilmesi. Her adımın ayrıntılı kullanım kılavuzuna, ilgili menülerin yanındaki kullanım kılavuzu bağlantısından ulaşılabilir.

Bu tanımlar sistemin geri kalan işleyişinin temelini oluşturur. Örneğin iş emirleri bir firmaya açıldığı için iş emri oluşturmadan önce firmanın, varsa şubelerinin ve kişilerinin tanımlı olması gerekir; muayene raporları da cihaz, hizmet ve kapsam tanımlarına dayanır. Tanımlama ekranlarının önemli bir kısmına MUAYENE/ISO 17020 > Tanımlamalar menüsü altından, kullanıcı ve konfigürasyon ayarlarına ise Kuruluş Ayarları menüsü altından ulaşılır.

1. Personel ve Kullanıcı Tanımlama

Erişim ve Yetki

Personel ve kullanıcı tanımlamalarını yalnızca Sistem Yöneticisi ve Admin yetkisine sahip kullanıcılar yapabilir. Bu ekrana ulaşmak için Kuruluş Ayarları > Personel ve Kullanıcı Yönetimi menüsü açılır. Bu menüde sisteme kayıtlı tüm kullanıcılar listelenir.

Kullanıcı Oluşturma ve Güncelleme

Yeni bir kullanıcı tanımlamak için Kuruluş Ayarları > Personel ve Kullanıcı Yönetimi > Yeni Kullanıcı Oluştur alanı kullanılır; kullanıcıya ait bilgiler ve yetkiler girilerek kullanıcı oluşturulur. Mevcut bir kullanıcıyı düzenlemek için, listelenen kullanıcının sağ tarafındaki Güncelle butonuna tıklanır; buradan kullanıcının bilgileri, yetkileri ve durumu güncellenir. Örneğin muayene personeli görevinden alınan bir kişinin ilgili yetkisi kaldırılabilir; işten ayrılan bir personel ise "yasaklı" durumuna getirilebilir.

Rapora Yansıyan Personel Bilgileri

Kullanıcı profilindeki meslek, görev, diploma tarihi, diploma numarası, EKİPNET ve oda sicil numarası bilgileri; ilgili personelin yaptığı veya onayladığı muayene raporlarına yansır. Bu bilgiler boş bırakılırsa muayene raporundaki ilgili alanlar da boş gelir. Bu nedenle muayene personeli ve muayene onay personeli için bu alanların doldurulması önemlidir.

2. Ölçüm Cihazları ve Kalibrasyon (Periyodik Kontrol)

Amaç

Ölçüm cihazları sisteme girildiğinde, cihazla ilgili bilgiler muayene raporlarındaki ilgili alanlara yansır, cihaz kalibrasyonlarının (periyodik kontrol) takibi yapılır ve kalibrasyon süresi dolmak üzere olan cihazlar için uyarı verilir. Muayene raporuna cihaz ismi, marka ve model gibi bilgiler cihaz detayından; periyodik kontrol tarihi ve sertifika numarası gibi bilgiler ise periyodik kontrol sonucundan gelir. Bu ayırım nedeniyle cihazlar sisteme tanımlandıktan sonra son periyodik kontrol sonuçlarının da mutlaka girilmesi gerekir.

Cihaz Giriş (Manuel)

Tek bir cihazı manuel eklemek için MUAYENE/ISO 17020 > Tanımlamalar > Yeni Cihaz Ekle menüsü kullanılır. Yeni Cihaz Ekle ekranında şu alanlar girilir: Cihaz Adı, Cihaz Kodu, Seri No, İmalatçı/Marka, Model, Kalibrasyon Sapma Değeri, Cihaz Hassasiyeti, Periyodik Kontrol (var/yok), Kalibrasyon/Periyodik Kontrol Tipi, Kalibrasyon Periyodu (kontrol yapılacaksa kaç ayda bir kontrol edileceği), Son Kalibrasyon Tarihi (en son kontrol tarihi), Kullanıldığı/Bulunduğu Yer, "Ölçüm Cihazı mı?" ve ölçüm cihazıysa hangi ölçüm cihazı olduğu. Varsa cihaz evrakları yüklenir, durum "aktif" seçilir ve cihaz oluşturulur. Yalnızca yıldızlı (*) alanlar zorunludur.

Cihaz Adı zorunlu alandır. Cihaz Kodu, Seri No, İmalatçı/Marka ve Model bilgileri zorunlu değildir; ancak muayene raporunda ilgili parametrelerle kullanılıyorsa, boş bırakıldıklarında rapordaki alanlar boş geleceği için doldurulmaları gerekir. Kalibrasyon Sapma Değeri, kalibrasyonda tolere edilen sapma miktarıdır ve kalibrasyon sonucu girilirken referans olarak kullanılır. Kabul kriterleri birden fazla olabilir; örneğin farklı ölçüm aralıkları için farklı sapma toleransları tanımlanabilir.

"Ölçüm Cihazı mı?" sorusuna Evet yanıtı verildiğinde, cihazın sistemdeki ölçü aleti tipi karşılığı seçilir. Kullanıcı aynı tipteki aletlere farklı adlar verebilir (örneğin "Kumpas 1", "Kumpas 2"); ancak bunların temeldeki tip karşılığı aynıdır (Kumpas). Durum alanı aktif veya pasif olabilir; yalnızca aktif ve kalibrasyon tarihi geçmemiş cihazlar muayenelerde seçilebilir. Geçmişte kullanılan, arızalanan veya elden çıkan cihazlar kayıt amacıyla pasif olarak tutulabilir. Cihaz için QR kodu üretilebilir; muayene raporunda QR parametresi kullanılıyorsa bu QR raporla eşlenir ve okutulduğunda cihazın kalibrasyon sertifikasına ulaşılır.

Sistemdeki periyodik kontrol takipleri, cihaz eklenirken belirtilen Son Periyodik Kontrol Tarihi ile Kontrol Periyodu'na göre hesaplanır. Geçmişe dönük periyodik kontrol kayıtları tutulmak isteniyorsa, Son Periyodik Kontrol Tarihi, kalibrasyon sonucu eklenecek geçmiş tarihe göre belirlenir; kayıtlar en eski (ilk) tarihli sonuç raporundan başlayarak günümüze doğru sırayla girilmelidir.

Cihaz Listesi

Eklenen cihazların bilgilerini görüntülemek, güncellemek veya silmek için Tanımlamalar > Cihaz Listesi menüsü kullanılır. Aynı sayfadaki "Excele Aktar" butonu ile cihaz listesindeki bilgiler Excel raporu olarak alınabilir.

Cihaz Toplu Aktarımı (Excel)

Cihazlar toplu olarak da aktarılabilir. MUAYENE/ISO 17020 > Tanımlamalar > Cihaz Tanımlamaları menüsü cihaz listesini açar; bu listenin başındaki Cihaz Aktarımı menüsünden aktarım Excel şablonuna erişilir, şablon doldurulup yüklenerek cihazlar topluca aktarılır. Excel'de kırmızı ile işaretlenen alanlar seçim alanlarıdır.

Aktarım Excel'inin içeriği şu şekildedir: A-E sütunları cihazın isim, marka, model, seri no gibi temel bilgileridir. F sütununda cihazın periyodik kontrolü varsa "Evet", yoksa "Hayır" seçilir. G sütununda Kalibrasyon/Periyodik Kontrol Tipi "Kalibrasyon" olarak seçilir. H sütununda kalibrasyon/periyodik kontrol periyodu ay cinsinden girilir. I sütununda son periyodik kontrol tarihi gün.ay.yıl biçiminde girilir. J sütununda "Ölçü Aleti mi?" için, muayene raporlarında kullanılan tüm cihazlarda "Evet" seçilir. K sütununda ölçü aleti tipi yazılır; örneğin isim olarak "Kumpas 1" girilmişse tip "Kumpas" olarak yazılmalıdır.

Periyodik Kontrol (Kalibrasyon) Sonuçlarının Girilmesi

Aktif cihazlar için kalibrasyonun ne zaman yapılması gerektiğini ve kalan süreyi görmek için MUAYENE/ISO 17020 > Tanımlamalar > Kalibrasyonlar > Yapılacak Periyodik Kontroller menüsü kullanılır. Bu menüde "Süresi geçenler", "1 Ay Kalanlar", "3 Ay Kalanlar", "6 Ay Kalanlar" ve "1 Yıl Kalanlar" filtreleriyle kolayca arama yapılabilir; "Excele Aktar" butonu ile kontrolü yapılacak cihazların listesi Excel olarak alınabilir.

Bir cihazın kontrol sonucunu girmek için aynı menüdeki Sonuç Ekle butonuna tıklanır ve açılan Periyodik Kontrol Sonucu penceresinde şu bilgiler girilir: Kalibrasyon Kontrol Tarihi, Kalibrasyon Ölçüm Yöntemi, Sertifikadan Gelen Ölçüm Belirsizliği, Kalibrasyonu Yapan Kurum, Kalibrasyon Numarası, Sertifika Numarası ve Kalibrasyon/Periyodik Kontrol Sonucu (kullanılabilir / kullanılamaz / şartlı). Kalibrasyon Raporu alanından ilgili sertifika PDF olarak yüklenir. Kalibrasyon tarihi geçmişe dönük seçilebilir; sistem, girilen tarih ve periyoda göre bir sonraki kalibrasyon tarihini otomatik olarak getirir. Sertifikadan gelen ölçüm belirsizliği kabul kriterinin üzerinde çıkarsa sonuç "kullanılamaz" olarak belirlenir.

Yüklenen kalibrasyon sertifikası, muayeneler müşteriye gönderildikten sonra müşteri tarafından iş emri detayından görüntülenebilir; muayene raporunda QR parametresi kullanılıyorsa QR okutularak da sertifikaya ulaşılabilir. Sıfırdan yeni eklenen bir cihaz için periyodik kontrol sonucunun girilmesi zorunludur; aksi hâlde cihaz muayenelerde seçilemez.

Tamamlanan Periyodik Kontroller ve Sonuç Geri Alma

Girilen kontrol sonuçları iki yerden görüntülenir: MUAYENE/ISO 17020 > Tanımlamalar > Kalibrasyonlar > Tamamlanan Periyodik Kontroller menüsünde ve Cihaz Detayı ekranındaki Periyodik Kontrol Geçmiş tablosunda; her iki yerde de sonuç, yüklenen kalibrasyon raporu/sertifikası ile birlikte gösterilir. Bu menüdeki "Excele Aktar" butonu ile kalibrasyonu yapılmış cihazların listesi Excel olarak alınabilir.

Tamamlanan Periyodik Kontroller ekranından yapılan sonuç girişleri geri alınabilir. Periyodik kontrol onayı geri alındığında cihazın ilgili kaydı yeniden "Yapılacak Periyodik Kontroller" listesinde görünür; onay geçmiş ile birlikte varsa yüklenmiş kalibrasyon raporu silinir.

Cihaz Zimmet Yönetimi

Cihazlar kişilere zimmetlenebilir. Rapor ayarlarında "yalnızca zimmetlenen ölçü aleti seçilebilsin" seçeneği aktifse, muayene personeli o raporda yalnızca kendisine zimmetlenen cihazları görür ve seçebilir. Zimmet kayıtları MUAYENE/ISO 17020 > Tanımlamalar > Cihaz Tanımlamaları > Cihaz Detayı > Zimmetlenen Personeller alanından eklenir, güncellenir veya silinir. Bir cihaz birden fazla kişiye zimmetlenebilir.

Cihaz Detayı ekranındaki "Yeni Zimmet Kaydı Ekle/Güncelle" butonuyla şu bilgiler girilir: Zimmetlenen Personel (aktif kullanıcılar arasından seçilir), Personelin Teslim Aldığı Tarih, Teslim Eden Kişi (aktif kullanıcılardan), Personelin Teslim Ettiği Tarih, Teslim Alan Kişi (aktif kullanıcılardan) ve Açıklama (zorunlu değil). İmzalı zimmet formu varsa Zimmet Dosyası alanından yüklenir; yüklenecek doküman jpg, jpeg, gif, png, pdf, xls,xlsx, doc, docx veya ppt biçiminde ve en fazla 20 MB olmalıdır; birden fazla dosya eklenebilir.

Tüm cihazlara ait zimmet kayıtları toplu olarak Kalite Yönetimi > Cihaz Listesi > Zimmet Listesi menüsünden görüntülenir. Bu listede Cihaz Adı, Seri No, Marka-Model, Kullanıldığı/Bulunduğu Yer, Zimmetlenen Personel, Personelin Teslim Aldığı Tarih, Teslim Eden Kişi, Personelin Teslim

Ettiği Tarih, Teslim Alan Kişi, Açıklama ve Zimmet Dosyası bilgileri yer alır ve tüm veriler "Excele Aktar" butonu ile indirilebilir.

Kalibrasyon Süresi Mail Bildirimi

Kontrol süresine 30 gün ve daha az kalan cihazların listesi, Kuruluş E-posta Adresi ile Kalibrasyon Yönetimi yetkisi verilmiş kullanıcıların mail adreslerine otomatik olarak gönderilir.

3. Muayene Konfigürasyonları (Kapsam, Metod, Hizmet)

Muayene hizmetleriyle ilgili tanımlar Kuruluş Ayarları > Konfigürasyon ve Tanımlamalar > Muayene/ISO 17020 Konfigürasyonları menüsünden girilir. Bu menü altında kapsamların oluşturulması, kapsamlara bağlı muayene hizmetleri, muayene metodları, muayene rapor formatları ve iş emri dokümanları tanımlanır.

Kapsamlar

Kapsamlar, muayene hizmetlerinin ana başlıklarıdır (örneğin Elektrik, Mekanik, Yangın Algılama). Yeni bir kapsam eklemek için Muayene Kapsamları menüsü açıldıktan sonra Yeni Ekle butonuna basılır. Açılan ekranda kapsamın adı, türü, kapsam kodu ve kapsam sorumlusu girilerek kapsam oluşturulur. Kapsam sorumlusu, kapsama bağlı hizmete onay personeli atanmadığı durumda, ilgili hizmetin raporunda birinci onayı veren kişi olarak seçili gelir.

Muayene Metodları

Muayene raporlarında metod seçimi yapılacaksa metodlar bu menüden tanımlanır. Yeni bir metod eklemek için Muayene Metodları menüsüne girilir ve sağdaki Yeni Ekle butonuna basılır. Açılan sayfada metod adı, metod numarası ve metod türü girilerek Oluştur butonuna basılır. Oluşturulan metodlar daha sonra muayene hizmetleriyle eşleştirilebilir.

Muayene Hizmetleri

Muayene hizmetleri bu menüde tanımlanır ve iş emri oluşturulurken bu menüde tanımlı hizmetler listelenir. Yeni bir hizmet eklemek için Muayene Hizmetleri menüsüne girilir ve sağdaki Yeni Ekle butonuna basılır. Açılan sayfada muayene hizmetinin ismi, varsa hizmet kodu, bağlı olduğu kapsam, varsa ölçüm aralığı, kullanılan metodlar (metod tanımlandıysa), kontrol periyodu, işlem süresi, çoklu nokta bilgisi, İSG Katip kategorisi ve akredite durumu seçilerek hizmet oluşturulur. Hizmet oluşturulduktan sonra bu hizmete bağlı rapor formları, Muayene Rapor Formları menüsünden tanımlanır; rapor formlarıyla ilgili kılavuza MUAYENE/ISO 17020 menüsündeki Kullanım Kılavuzu ve Videoları menüsünden ulaşılabilir.

İş Emri Dokümanları

İş emri detayından, rapor formları dışında alınabilecek dokümanlar (saha görevlendirme, görev bildirim formu vb.) bu menüden eklenir. Yeni Ekle kısmından eklenen dokümanların Word (docx) veya Excel (xlsx) biçiminde olması gerekir. Doküman eklenirken veya güncellenirken kapsam ve muayene hizmeti ile ilişkilendirilebilir; ayrıca hangi ekranlardan (Yönetim Portalı, Kurumsal Portal, muayene personeli iş emirleri) alınabileceği belirlenir. Doküman herhangi bir kapsam ve hizmetle ilişkilendirilmezse, tüm kapsam ve hizmetlerin iş emirlerinde oluşur.

Sistem tarafından otomatik doldurulması istenen alanlar için, sağ taraftaki ilgili parametreler üzerine basılarak kopyalanır ve dokümanda dolu gelmesi istenen alana yapıştırılır. Böylece iş emri oluşturulduğunda bu parametreler sistem tarafından doldurulur.

4. Firma, Şube ve Kişi Tanımlamaları

Firma Yönetimi

Sisteme eklenen firmaların detaylarına MUAYENE/ISO 17020 > Tanımlamalar > Firma Yönetimi menüsünden ulaşılır. Listelenen firmaların sağ tarafındaki butonlarla firma görüntülenebilir, güncellenebilir veya gerekirse silinebilir. Firma tanımlamalarını admin veya firma tanımlama yetkisine sahip kullanıcılar yapabilir; toplu aktarımları ise yalnızca admin yetkisine sahip kullanıcılar gerçekleştirebilir.

Yeni bir firma oluşturmak için MUAYENE/ISO 17020 > Tanımlamalar > Firma Yönetimi > Yeni Firma Oluştur menüsü kullanılır. Firma adı zorunludur ve daha önce aynı ada sahip bir firma bulunmamalıdır; bu ad, kullanıcının firmayı kolayca bulabileceği kısa addır. Firma oluşturulduktan sonra ekran firma detayı sayfasına yönlendirilir ve girilen bilgiler kontrol edilebilir.

Firma bilgilerinin bir kısmı doğrudan muayene raporlarına yansır: ticari unvan raporlarda görünen isim olduğu için girilmesi gerekir (girilmezse rapordaki alan boş gelir); SGK sicil numarası ve adres bilgileri de firma detayından muayene raporuna gelir. SGK sicil numarası ayrıca İSG Katip sözleşmesi eşleştirmesinde kontrol edilir; bu alan boş bırakılırsa toplu İSG Katip aktarımı yapılamaz.

Firma formundaki diğer alanlar şu amaçlarla kullanılır: müşteri bazlı özel kodlama, kuruluşun firmaya verdiği cari koddur ve iş emri veya muayene raporu akıllı kodlamasında kullanılabilir. Vergi dairesi ve vergi numarası, müşteri yönetimi modülü kullanılıyorsa faturalandırma ekranlarında gerekir. E-posta, telefon ve web sitesi iletişim amaçlıdır. Sektör yalnızca müşteri yönetimi modülünden gelir. Satış sorumlusu, firmanın hangi kullanıcının müşterisi olduğunu ve süreci kimin takip ettiğini belirtir. Adres için Google Maps bağlantısı tanımlanırsa muayene personeli iş emri detayından firmanın konumunu harita üzerinde görebilir. Ülke Türkiye veya yurt dışı olarak seçilir; yurt dışı seçildiğinde akredite muayenelere ait TÜRKAK ekli raporlarda ülke bilgisine yer verilir.

Müşteri paneli yetkili bilgileri bölümünde kullanıcı adı ve şifre manuel girilirse, firma yetkilisi bu bilgilerle müşteri paneline giriş yaparak kendisine gönderilen raporları, iş emirlerini, bağlı İSG Katip sözleşmelerini ve muayenelerde kullanılan kalibrasyon cihazlarını görüntüleyebilir. İlgili seçenek işaretlendiğinde kullanıcı adı ve şifre sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Firma Toplu Aktarımı ve Güncelleme

Firmalar toplu olarak aktarılabilir. Admin yetkisiyle firma yönetiminden firma içe aktarım alanına girilir, örnek Excel şablonu indirilir, açıklamalara uygun doldurulur ve yüklenir. Sıfırdan yeni firma aktarılıyorsa ID alanı boş bırakılır; ID, sistemin firmaya otomatik verdiği kimliktir. Mevcut firmalarda toplu güncelleme yapmak için (örneğin daha önce girilmemiş SGK sicil numaralarını topluca eklemek için), firmalar dışa aktarım ile Excel olarak alınır; dışa aktarılan dosyada ID alanı dolu gelir, güncelleme yapıldıktan sonra dosya tekrar içe aktarılır ve kayıtlar ID üzerinden eşleşir.

Şube / Tesis Yönetimi

Bir firmanın şubesi veya tesisi varsa, sahada görev alınacak yer olarak bunlar MUAYENE/ISO 17020 > Tanımlamalar > Firma Şube veya Tesis Yönetimi menüsünden tanımlanır; yıldız (*) ile işaretli alanlar zorunludur. Oluşturma sonrası ekran detay paneline yönlendirilir ve girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilebilir.

Şube tanımında öncelikle şubenin bağlı olduğu firma belirtilir, ardından şube (lokasyon) adı girilir ve bu ad raporlarda kullanılır. Şubeye özel kodlama verilebilir; bağlı olduğu firmanın kodu 1 ise şube kodu "1-1" biçiminde firma kodu ile ilişkilendirilir. Şubenin açık adresi, ülkesi, il/ilçe bilgisi, telefonu ve SGK sicil numarası girilir; her şubenin SGK sicil numarası farklı olabildiği için bu alan şube bazında ayrı tutulur. Şube için de Google Maps bağlantısı tanımlanabilir. Şubeler toplu aktarım ile de yönetilebilir; şube Excel'inde, şubenin hangi firmaya bağlanacağını bulunabilmesi için firma kodu alanı doldurulur.

Kişiler Yönetimi

Firmalarda iletişimde olunan kişiler MUAYENE/ISO 17020 > Tanımlamalar > Kişiler Yönetimi menüsünde listelenir, görüntülenir, düzenlenir veya silinir. Yeni kişi eklemek için Kişi Ekle menüsünde gerekli bilgiler girilerek Oluştur butonuna basılır; kişi ekleme işlemi firma detayından da yapılabilir. Oluşturma sonrası ekran kişi detayına yönelir ve kişinin ilişkili olduğu firmalar burada listelenir.

Kişi formunda ad ve soyad girilir; cinsiyet zorunlu değildir. Sabit telefon yalnızca iletişim amaçlıdır. Cep telefonu hem iletişim için hem de SMS özelliği aktifse iş emri veya muayene bildirimlerinin SMS olarak gönderilmesi için kullanılır. Kişinin e-posta adresi, raporlar müşteriye gönderilirken firma yetkilisi olarak bu kişi seçildiğinde bildirimin gideceği adrestir; iş emri açıldığında bilgilendirme e-postası da bu adrese gönderilebilir. Pozisyon bilgisi yalnızca müşteri yönetimi modülü varsa gelir. Bir kişi birden fazla firmada çalışabildiği için, kişinin bağlı olacağı firmalar firma kodu ile belirtilir; birden fazla firmaya bağlamak için kodlar aralarına virgül konularak yazılır.

Not Yönetimi

Firma detayından alınan notlar Not Yönetimi menüsünde listelenir. Bu ekranda notlar görüntülenebilir, güncellenebilir veya silinebilir.

Toplu Aktarımlarda Ortak Excel Kuralları

Firma, şube, kişi ve cihaz toplu aktarımlarında geçerli ortak kurallar şunlardır. Sıfırdan yeni kayıt aktarılıyorsa ID alanı boş bırakılır; mevcut kayıtlar güncellenecekse dışa aktarım ile ID'si dolu gelen dosya kullanılır, güncelleme yapıp tekrar içe aktarılır. SGK sicil numarası gibi uzun ve sayısal görünen alanlar mutlaka metin (text) biçiminde girilmelidir; sayısal veri biçiminde girilirse hata oluşur. Excel'e kopyala-yapıştır yapılırken "hedef biçimlendirmesini koru" seçeneği kullanılarak alanın metin biçiminde kalması sağlanır. İl ve ilçe bilgileri büyük harfle başlayıp küçük harfle devam edecek şekilde yazılmalıdır (örneğin "İstanbul"). Pasif durumdaki kayıtlar da aktarılabilir; bu, geçmişte çalışılan firma veya kişilerin de görüntülenebilmesini sağlar. Her alanın nasıl doldurulacağına dair açıklamalar örnek Excel dosyalarının içinde yer alır.

5. Ekipman Kare Kod Etiketleme ve Envanter

Genel Yapı: Değişken ve Sabit Kare Kod

Kare kod etiketleme iki türde çalışır: değişken kare kod (ekipman envanteri) ve sabit kare kod. Değişken kare kodda her ekipmanın kare kodu ve yönlendirdiği bağlantı farklıdır; okutulduğunda doğrudan ilgili muayene raporuna gider. Sabit kare kodda ise tüm ekipmanlara aynı kare kod yapıştırılır ve rapor, elle yazılan rapor numarası üzerinden sorgulanır.

Değişken Kare Kod (Ekipman Envanteri)

Değişken kare kod sürecinde önce bir basım grubu oluşturulur (MUAYENE/ISO 17020 > Tanımlar > Basım Grubu Oluştur); gruba bir isim (örneğin "A birinci basım grubu") ve adet (örneğin 200) verilir. Grup oluşturulduktan sonra grubun QR listesi Excel'e aktarılır. Bu Excel'de basım grubu ismi, çevrilecek değer (ekipmanın kısa kodu) ve her ekipmana ait ayrı bağlantı yer alır; her ekipmanın bağlantısı birbirinden farklıdır (değişken yapı buradan gelir).

QR listesi matbaaya iletilir; matbaa, Excel'deki bağlantıları QR etiketlerine basar ve fiziksel etiketleri çıkarır. Muayene sırasında personel, kontrol ettiği ekipmanın (örneğin bir panonun) üzerine bu etiketlerden birini yapıştırır ve kare kodu okutur. Okutma mobil üzerinden yapılabildiği gibi (daha hızlıdır) elle de yapılabilir. Mobilde "QR ile eşleştir" seçildiğinde etiketteki bağlantı, ekipman envanterindeki kayıtla otomatik eşleşir ve QR kod ilgili muayene raporuyla ilişkilendirilir.

Eşleştirme tamamlandıktan sonra kare kod okutulduğunda ilgili raporun bilgilerine ulaşılır. Raporun müşteriye tam gösterilip gösterilmeyeceği merkez ayarlarındaki tercihe bağlıdır: "rapor gözüksün" seçilirse müşteri raporun önizlemesini görebilir; "gözükmesin" seçilirse müşteri yalnızca etiketle ilişkili özet bilgilere (muayenenin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı gibi) erişir.

Sabit Kare Kod

Sabit kare kod, tanımlamalar altındaki MUAYENE/ISO 17020 > Tanımlar > Sabit Karekod Etiketleme bölümünden yönetilir. Bu türde tek bir sabit QR kod, tüm ekipmanlara (örneğin 50 ekipmanın tamamına) aynı şekilde yapıştırılır. QR kodun altında, rapor numarasının asetat kalemyle elle yazılacağı küçük bir alan bulunur. QR okutulduğunda her zaman aynı sabit sorgulama bağlantısına (kuruluşun kendi alan adına ait sorgulama sayfasına) gidilir. Sorgulama ekranında kullanıcı, etiketin üzerine yazdığı rapor numarasını girip "Getir" der.

Sistem raporu getirmeden önce, raporun müşteriye açık olma koşulunu denetler: rapor ancak onay ve (varsa) e-imza süreci tamamlanıp müşteriye gönderildiyse görüntülenir. E-imza her rapor için zorunlu olmadığından (periyodik kontrollerde zorunlu, bazı rapor türlerinde değil), e-imza gerektirmeyen raporlarda onaylanmış ve müşteriye gönderilmiş olma durumu esas alınır.

Sabit Kare Kodun Boş ve Dolu Akışı

Sabit kare kod sorgulamasının iki akışı vardır: rapor numarasının boş olduğu akış ve dolu olduğu akış. Sorgulama ekranının tasarımı kuruluşun tercihinine göre özelleştirilebilir. Dolu akış, genellikle çok sayıda aynı numaralı etiketin kullanıldığı durumlarda (örneğin yangın ekipmanlarında) tercih edilir: örneğin 1000 adet yangın ekipmanı için hepsinde aynı rapor numarasının yazılı olduğu etiketler matbaaya bastırılır ve tüm ekipmanlara bu aynı numaralı etiket uygulanır.

Kuruluşunuza özel rapor numarası ile sorgulama ekranı linki

Sabit karekodlu etiketleme ekipman envanteri oluşturma sürecinden farklı olarak üzerindeki karekod okutulduğunda rapor sorgulama ekranına giden ve raporu sorgulayan kişinin ekran üzerinden rapor numarası girerek ilgili rapora gittiği akıştır.

Bazı durumlarda değişken karekod ve ekipman envanteri oluşturmak istemeyebilir. Bu durumda sabit karekodlu rapor sorgulama etiketi kullanmanız gerekecektir. Sabit karekod rapor numarası elle yazılan ve basılır olarak iki türde olabilir. Sayfaya MUAYENE/ISO 17020 > Tanımlar > Sabit

Karekod Etikleme Süreci yolundan ulaşabilirsiniz. Bu başlık altında bulunan link ile rapor numaraları sorgulanabilir. Rapor numarası girildikten sonra rapor görüntülenmek isteniyorsa KURULUŞ AYARLARI > Konfigürasyon ve Tanımlamalar > Konfigürasyon Ayarları başlığı altından Konfigürasyon ve Tanımlamalar > 2. Merkez Ayarları > Muayene Ayarları başlığı altındaki E-İmzalı Rapor Butonunu Göster seçeneğini evet işaretlenmesi gerekmektedir

Eğer muayene yapılırken iş emrindeki başlangıç saati muayene yapılış saati olarak kullanılmak istenirse ayarlardan bir seçeneğin aktif hale getirilmesi gerekir. İş emrindeki başlangıç saati muayene yapılış saati olarak kullanmak için KURULUŞ AYARLARI > Konfigürasyon ve Tanımlamalar > Konfigürasyon Ayarları başlığı altındaki Konfigürasyon ve Tanımlamalar > 2. Merkez Ayarları > Muayene Ayarları > İlk Muayene Saatinde İş Emri Başlangıç Saati Kullanılsın mı? yolunu izleyiniz ve İlk Muayene Saatinde İş Emri Başlangıç Saati Kullanılsın mı? seçeneğini evet olarak seçiniz

Eğer muayene yapılırken iş emrindeki başlangıç saati muayene yapılış saati olarak kullanılırsa muayene raporuna ait muayene hizmetinde belirtilen Muayene İşlemi Süresi (DK) girdisi ne kadarsa muayene başlangıç saatine otomatik olarak bu süre eklenir. Örneğin muayene başlangıç saati iş emrinden dolayı 09:00 olursa ve Muayene İşlemi Süresi (DK) girdisi 30 seçilirse muayenenin bitiş saati otomatik olarak 09:30 olur.

Muayene Konfigürasyonları

Muayene hizmetleriyle ilgili tüm tanımlar Kuruluş Ayarları > Konfigürasyon ve Tanımlamalar > Muayene/ISO 17020 Konfigürasyonları menüsünden yapılır. Bu menü altında kapsamlar, TÜRKAK muayene alanları ve alt alanları, muayene metotları, muayene hizmetleri ve iş emri dokümanları tanımlanır. Kurulum mantığı sıralıdır: önce ana kapsamlar belirlenir, ardından (akredite kuruluşlarda) TÜRKAK alanları/alt alanları, metotlar ve nihayet bunlara bağlı muayene hizmetleri tanımlanır.

Kapsamlar

Kapsam, kuruluşun faaliyet gösterdiği ana başlıktır (örneğin Elektrik, Mekanik). Bir kapsamın altında o kapsama ait muayene hizmetleri yer alır; örneğin Elektrik kapsamının altında iç tesisat, pano ve yıldırımdan korunma bulunur. Kuruluş kapsam için kendi verdiği ismi kullanabileceği gibi (örneğin "Mekanik"), TÜRKAK'taki resmi ismi de (örneğin "Makine") kullanabilir. Bir kuruluşun kapsam sayısı genellikle azdır; ortalama 4-5 kapsam olur.

Kapsamlar, sistemin birçok yerinde kullanılır: muayene hizmeti eklenirken hizmetin hangi kapsama bağlı olduğu seçilir; veri analizi ve TÜRKAK ek liste raporlarında kayıtlar kapsama göre gruplanır; müşteri/teklif yönetimi kullanılıyorsa bir teklif iş emrine dönüştürülürken kapsam bazında ayrı iş emri oluşturulabilir (elektrik kapsamı ayrı, mekanik kapsamı ayrı); ayrıca kapsam kodları muayene raporu özel (akıllı) kodlamasında kullanılabilir.

Yeni bir kapsam eklemek için Muayene Kapsamları menüsünde Yeni Ekle butonu kullanılır; açılan ekranda kapsamın adı, türü, kapsam kodu ve kapsam sorumlusu girilerek kapsam oluşturulur.

TÜRKAK Muayene Alanları ve Alt Alanları

TÜRKAK muayene alanları, akreditasyon kapsamının TÜRKAK tarafındaki karşılığıdır. Kuruluşun kendi kapsamı (örneğin "Mekanik") ile TÜRKAK'taki resmi alan adı (örneğin "Kaldırma İletme Ekipmanları") farklı olabilir; TÜRKAK'ın kendi verdiği isim ve kod bu bölümde tanımlanır. Bu

tanımlar, akredite kuruluşların her yıl TÜRKAİ'a sunduđu ek listede alanların dolu gelmesi için gereklidir; alanlar tanımlanmazsa ek liste raporunda ilgili sütunlar boş kalır.

TÜRKAİ muayene alanları (ana alanlar) tek tek girilebileceđi gibi, örnek dosya indirilerek toplu da yüklenebilir. Ana alan eklemek için ilgili menüde Yeni Ekle ile kapsamın kodu (TÜRKAİ tarafından verilir ve indirilen Excel'de yazar; kopyala-yapıştır ile girilebilir) ve kapsamın ismi girilerek oluşturulur. Toplu yükleme Excel'inde TÜRKAİ'taki tüm kapsamlar listelenir; kullanıcı yalnızca kendi kapsamındaki alanları alır (örneğin Makine kapsamından "Kaldırma İletme Ekipmanları" ve muayene alt alanı olarak "Köprülü Gezer Vinç" ilgili kodlarıyla birlikte).

Muayene alt alanları, bir ana alana bađlı alt kırılımlardır. Alt alan eklemek için Yeni Ekle ile řu bilgiler girilir: bađlı olduđu kapsam (ana alan), alt kapsam kodu (örneğin 1.A.1.4 gibi, TÜRKAİ Excel'inden alınır), kodun numarası, alt kapsam ismi (örneğin "Köprülü Gezer Vinç") ve türü (genellikle periyodik kontrol); ayrıca ilgili şartname/metot bilgisi (örneğin "İř Ekipmanlarının Kullanımında Sađlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliđi") ilişkilendirilir. Muayene hizmeti tanımlanırken hizmet ilgili TÜRKAİ alt alanına bađlandığında, TÜRKAİ ek liste raporunda bu hizmete ait muayene alanı, muayene alt alanı ve referans kodu gibi bilgiler otomatik olarak dolu gelir. Bu tanımlar özellikle akredite kuruluşlar için önemlidir, çünkü yıl sonunda TÜRKAİ'a sunulacak ek liste bunlara dayanır.

Muayene Metotları

Muayene metodu, muayenede hangi yönetmelik veya standarda göre ölçüm/kontrol yapıldığını belirtir. Metot tanımlaması zorunlu değildir; ancak muayene raporunda metot parametresi kullanılıyorsa ve raporda metot seçimi yapılacaksa metotların önceden tanımlanmış olması gerekir. Bazı kuruluşlar metodu rapora sabit (hazır) ifade olarak koyar; bazılarında ise metot deđiřkendir (örneğin bir muayene iş sađlığı ve güvenliđi yönetmeliđine, başka bir muayene farklı bir yönetmeliđe göre yapılabilir). Metodun deđiřken olduđu durumlarda muayene rapor formatına metot parametresi eklenir ve bu parametrenin çalışması için metotların bu bölümde tanımlanması gerekir.

Yeni bir metot eklemek için Yeni Ekle ile metodun adı, numarası ve türü (yönetmelik / standart / iç metot) girilir. Metotlar genellikle bir standarttan gelir; örnek olarak İř Ekipmanlarının Kullanımında Sađlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliđi, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik veya elektrik tesisatıyla ilgili TS standartları verilebilir. Rapor formatındaki metot parametresine, tanımlanan metodun adı veya numarası (kod) gelir.

Muayene Hizmetleri

Muayene hizmetleri, kuruluşun kontrolünü yaptıđı ekipman veya alanları (örneğin sayaç, vinç, transpalet) tanımladıđı bölümdür. İş emri oluşturulurken bu hizmetler seçilir ve muayene raporları bu hizmetlere bađlı olarak üretilir; bu nedenle iş emri açmadan önce ilgili hizmetlerin tanımlanmış olması gerekir. Yeni bir hizmet eklemek için Yeni Ekle kullanılır ve ařađıdaki bilgiler girilir.

Hizmet ismi ve hizmet kodu girilir; kod zorunlu değildir, ancak muayene raporu akıllı kodlamasında ekipman/hizmet kodu ayırt edici olarak kullanılıyorsa girilmesi gerekir. Hizmetin bađlı olduđu kapsam (hangi ana kapsamın altında olduđu) seçilir.

Metotlar alanı zorunlu değildir; ancak rapor formatında metot parametresi kullanılıyorsa, hizmete birden fazla metot ilişkilendirilebilir. Burada yalnızca o ekipmanla gerçekten yapılabilen

metotlar seçilmelidir; çünkü muayene personeli muayeneyi yaparken bu listeden o gün kullandığı metodu seçer. Sistemde çok sayıda metot tanımlı olsa dahi, hizmete yalnızca ilişkili olanların bağlanması, personelin doğru seçim yapmasını sağlar.

Kontrol periyodu, ekipmanın hangi aralıkla kontrol edildiğini belirtir (örneğin yılda bir / 12 ayda bir, 6 ayda bir, 2 yılda bir; en yaygın değer 12 aydır). İşlem süresi, bir muayenenin ortalama ne kadar sürdüğüdür ve gerçekçi olmalıdır (örneğin bir panonun 3 dakikada kontrol edildiği girilemez); bu süreler kalite yönetim sistemlerinde belirlenir ve sistemdeki hesaplamalarda kullanılır.

İSG Katip kategorisi (iş ekipmanları yönetmeliği/İSG Katip alt alanı) zorunlu değildir; hizmetin İSG Katip'teki karşılığını belirtmek için kullanılır. Bu bilgi, aynı firmada aynı tarihte aynı personel için birden fazla İSG Katip sözleşmesi bulunduğunda, sistemin doğru sözleşmeyi seçmesine yardımcı olur: hizmetin kategorisi (örneğin "tesisatlar") hangi sözleşmede ilgili ID ile girilmişse, sistem o sözleşmeyi çeker.

Çoklu nokta bilgisi, ekipmanın tek noktadan mı yoksa çok noktadan mı kontrol edildiğini belirler. Elektrik ekipmanları (örneğin bir hat altındaki çok sayıda nokta) veya yangın tüpleri genellikle çoklu noktadır; forklift gibi tekil ekipmanlar çoklu nokta değildir; elektrik panosu ise çoklu nokta olabilir. Çoklu nokta seçilirse iş emri oluşturulurken sistem nokta sayısını, seçilmezse adet bilgisini sorar.

Akreditasyon durumu, hizmetin akredite olup olmadığını belirtir. Akredite seçildiğinde TÜRKAK muayene alt alanı alanı açılır ve ilgili alan/alt alan seçilir; bu seçim TÜRKAK ek liste raporuna yansır (zorunlu değildir, ancak yıl sonunda TÜRKAK'a hızlı sunum için önemlidir). Ayrıca akredite hizmetlerin raporlarına akreditasyon (TÜRKAK) logosu gelir. TÜRKAK logosu, bakanlığın zorunlu tuttuğu periyodik kontrol formlarında bulunur; ilgili parametre kullanıldıysa diğer raporlarda da yer alabilir.

Yanlış oluşturulan veya artık kullanılmayan bir hizmet, daha önce kullanıldığı için silinemiyorsa pasife alınabilir.

İş Emri Dokümanları

İş emri dokümanları, bir iş emri içinde muayene raporları dışında kullanılan ek formlardır (örneğin saha hazırlık formu, görev bildirim formu). Bir iş emrine birden fazla doküman eklenebilir; tek form zorunluluğu yoktur. Bu formların amacı, planlama sonrası sahaya gidildiğinde görevliye karşılıklı imzalatılacak bir belge sağlamaktır (örneğin "bu görev için geldim, şu ekipmanları kontrol edeceğim"). Ayrıca iş emri oluşturulurken "müşteride bildir" seçeneğiyle müşteriye önceden bilgi verilebilir; müşteri iş emri detayından bu formu alıp hazırlığını yapabilir (örneğin o gün kontrol edilecek vinci çalışmaya almamak gibi).

Yeni doküman eklemek için iş emri detaylarındaki dokümanlar bölümünden ekleme yapılır; dokümanın Word (docx) veya Excel (xlsx) biçiminde olması gerekir. Doküman içinde sistem tarafından otomatik doldurulması istenen alanlar için ilgili parametreler eklenir; böylece iş emri oluşturulduğunda personel ve müşteri formları bu parametrelerle otomatik olarak doldurulur. Doküman eklenirken kapsam ve muayene hizmeti ile ilişkilendirilebilir.

Not: Muayene rapor formları ve rapor form kodlamaları bu dokümanın kapsamı dışında bırakılmıştır (ilgili görüşmede bu konuların ayrıca ele alınacağı belirtilmiştir).

Tüm Muayeneler

Kuruluş Ayarları > Konfigürasyon ve Tanımlamalar > Muayene/ISO 17020 Konfigürasyonları > Tüm Muayeneler seçeneği muayenesi yapılan ekipmanların sistemde gözükmemesini sağlamak için arşivleme işlemi yapılabilir ve bu işlem geri alınabilir. Kuruluş Ayarları > Konfigürasyon ve Tanımlamalar > Muayene/ISO 17020 Konfigürasyonları > Tüm Muayeneler buradan arşivlenen raporlar test için yapılmış olabilirler ve sistemde gözükmemesi için arşivlenir. Aynı zamanda e-imza sürecinde bir hata olması durumunda (elektrik gitmesi veya herhangi bir sebepten e imzanın yarım kalması) kitlenen raporların kilidini açmamıza yarar. Eğer e imza süreci herhangi bir durumdan yarım kalırsa rapor sistemde gözükmez çünkü kilitlenir. Bu kilidi de Kuruluş Ayarları > Konfigürasyon ve Tanımlamalar > Muayene/ISO 17020 Konfigürasyonları > Tüm Muayeneler seçeneğinden rapor bulunarak kilidinin açılmasıyla çözülür.

Muayene Rapor Formatları

Muayeneler için gerekli raporlar bu başlık altında bulunur. Bu alana Kuruluş Ayarları > Konfigürasyon ve Tanımlamalar > Muayene/ISO 17020 Konfigürasyonları > Muayene Rapor Formatları yolu izlenerek gelinir. Muayene Rapor Formatları alandan sistemimizdeki raporları görüntüleyebilir, raporları silebilir ve güncelleyebiliriz. Ayrıca Muayene Rapor Formatları alanından sistemdeki raporlarımızın label güncellemelerini yapabiliriz.

Eğer bir kullanıcı mevcut raporunun label güncellemesini yapmak isterse Kuruluş Ayarları > Konfigürasyon ve Tanımlamalar > Muayene/ISO 17020 Konfigürasyonları > Muayene Rapor Formatları ekranında gelir ve label'ını güncelleyeceği raporun yanındaki "Label Güncelle" butonuna basarak bu işlemi yapabilir

Kuruluş Ayarları > Konfigürasyon ve Tanımlamalar > Muayene/ISO 17020 Konfigürasyonları > Muayene Rapor Formatları ekranındaki yeşil renkli "+ Yeni Ekle" butonu sayesinde sistemine yeni bir muayene raporunu ekleyebilir.

Form Rapor Kodlamaları

Form rapor kodları sayesinde muayene raporlarında seçenekli ifadeler kullanılabilir. Bu özellik genellikle kontrol maddelerinin sonucu için kullanılır. Özellikle kontrol maddelerinin sonucu olan Uygun-Uygun Değil - Uygulaması Yok gibi seçeneklerde kullanılır. Bunun dışında herhangi bir alanın değerleri için de kullanılabilir. Bir alana sabit birden fazla değer girilebilir olduğunda Form Rapor Kodlamaları kullanılabilir.

Form Rapor Kodlamaları ekranına Kuruluş Ayarları > Konfigürasyon ve Tanımlamalar > Muayene/ISO 17020 Konfigürasyonları > Form Rapor Kodlamaları yolu takip edilerek ulaşılabilir ve yeni ekle butonu ile yeni form rapor kodları firma sistemine eklenebilir.

Veri Analizi ve Raporlama

Veri analizi ve raporlama bölümünde, yapılan muayenelere dair grafik ve Excel raporları üretilir. MUAYENE/ISO 17020 > Veri Analizi > Ekipman Muayene Raporu altında dört ana rapor türü bulunur: Ekipman Muayene Raporu, Firma Muayene Raporu, TÜRKAK Ek Liste Raporu ve Excel Raporları. Bu raporlar kuruluşun kendi planlama, hesaplama ve iş hacmi analizleri ile akreditasyon sunumları için kullanılır.

Ekipman Muayene Raporu

Ekipman muayene raporu, belirli bir yıl ve ekipman(lar) için yapılan muayenelerin grafiksel özetini üretir. Tek bir ekipman seçmek zorunlu değildir; birden fazla ekipman ya da "tümü"

seçilerek o yıl içinde yapılan tüm muayeneler tek bir raporda görülebilir. Rapor, ay bazında bir grafik oluşturur ve grafiğin üstünde renk açıklamalarını verir: siyah, iş emrinde planlanan adetlerin toplamını; turuncu, henüz onaylanmamış muayeneleri; koyu yeşil, onaylanan muayeneleri gösterir.

Elektrik gibi çok noktalı kontrollerde (bir raporda 10 veya 100 nokta kontrol edilebildiğinden) nokta bazlı metrikler de sunulur: iş emrinde planlanan nokta toplamı, henüz onaylanmamış (beklenen) nokta sayısı ve kontrol edilen/onaylanan nokta sayısı. Planlanan ile gerçekleşen nokta sayısı farklı olabilir (örneğin 100 nokta planlanıp 150 nokta kontrol edilmiş olabilir). Rapor her ay için ayrı kırılım verir (örneğin "2026 Ocak: 4 planlanan muayene, şu kadar planlanan nokta, henüz onaylanmamış ..."). Bu rapor, iç raporlama amacıyla ne kadar işlem yapıldığının ve iş hacminin sayısal olarak ölçülmesi için kullanılır.

Firma Muayene Raporu

Firma muayene raporu, muayeneleri firma bazında özetler. Belirli bir yıl için tüm firmalar ya da tek bir firma seçilerek rapor oluşturulur. Rapor, her firma için ne kadar planlama yapıldığını, kaç muayenenin onaylanmadığını ve kaç muayenenin onaylı olduğunu sayısal olarak gösterir; plan dışında yapılan muayeneler de görünür (örneğin 11 muayene planlanmış ancak toplamda 16 muayene yapılmış olabilir). Bu rapor genellikle "bir firmaya ne kadar iş yapıldığını" görmek için, firma bazlı kısa bir uygulama raporu olarak kullanılır.

TÜRKAK Ek Liste Raporu

TÜRKAK ek liste raporu, akredite kuruluşların akredite ekipmanları için her yıl TÜRKAK'a sunması gereken listedir. İstenen yıl seçilerek (örneğin 2026) veri oluşturulur, Excel hazırlanır ve indirilir. Bu Excel'in tüm alanlarının dolu gelebilmesi için sistemdeki ayarların, özellikle TÜRKAK muayene alanlarının ve alt alanlarının eksiksiz tanımlanmış olması gerekir; muayene alanları tanımlanmadıysa ilgili sütunlar boş gelir.

Rapor, TÜRKAK ek listesi için gereken tüm verileri içerir; bunlara ek olarak kuruluşun kendi eklediği ve TÜRKAK listesinde bulunmayan sütunlar da vardır (örneğin rapor kodu, muayene çoklu nokta mı ve yapılan nokta sayısı gibi bilgiler, kullanıcının doğrudan görebilmesi için eklenmiştir). Kuruluş, bu fazladan sütunları silerek Excel'i olduğu gibi TÜRKAK'a iletebilir; böylece tüm yıl boyunca hangi raporun hangi tarihte kim tarafından yapıldığını elle doldurmadan, listeyi doğrudan gönderebilir. TÜRKAK bu listeyi akredite hizmetler için her yıl zorunlu olarak talep eder.

Excel Raporları

Excel raporları, kullanıcının kendi belirlediği filtrelerle serbestçe oluşturduğu Excel çıktılarıdır. Rapor oluştururken tarih aralığı (örneğin 1 Şubat 2026 ile bugün arası), e-imza durumu (e-imzaya gönderilmemişler veya e-imza süreci tamamlanmışlar), muayene kapsamı (örneğin yalnızca mekanik ya da yalnızca elektrik) ve rapor sonucu (uygun / uygun değil) gibi filtreler seçilebilir; ya da hepsi seçilerek o aralıktaki tüm muayeneler alınabilir. TÜRKAK ek listesinden farkı, TÜRKAK ek listesinde yalnızca akredite muayenelerin gelmesi, Excel raporunda ise akredite olmayan muayenelerin de yer alabilmesidir.

Oluşturulan Excel; hangi firmaya ve şubeye yapıldığı, kapsam, rapor kodu, muayenenin çoklu nokta olup olmadığı ve varsa nokta sayısı, etiket bilgileri (seri numarası, model), kullanım yeri ve muayene adresi, muayene personeli, muayene tarihi, akreditasyon durumu, rapor tarihi, bir

sonraki kontrol tarihi, rapor sonucu (uygun/uygun değil), rapora doğrudan erişim için rapor linki, İSG Katip sözleşme ID ve SGK sicil numarası gibi bilgileri içerir. Kullanıcı bu Excel üzerinden filtreleme yapabilir (örneğin yalnızca uygun olmayan raporları listeleyp rapor linkinden ilgili rapora ulaşabilir). Bu rapor, kuruluşun yaptığı tüm işleri özetleyen ve veri analizi kolaylığı sağlayan kapsamlı bir çıktıdır.

E-imza Uygulaması (DIRECT)

Genel Bakış

E-imza süreci iki temel adımdan oluşur: (1) E-imza uygulamasının bilgisayara yüklenmesi (her bilgisayarda yalnızca bir defa yapılır) ve (2) uygulamanın açılıp e-imza cihazının bilgisayara takılarak evrakların imzalanması. İmzalama işleminin çalışması için evrakların önce 17020 sisteminde e-imzaya gönderilmiş olması, uygulamanın açık olması ve şifre ile domain bilgisinin girilmiş olması gerekir.

Adım 0: E-imza Sürücülerinin Yüklenmesi

E-imza işlemlerine başlamadan önce, e-imzanın satın alındığı firma ile irtibata geçilerek işletim sistemine uygun e-imza sürücülerini yüklenmelidir. Sağlayıcı firmaların sürücü kurulum sayfaları şunlardır: E-İmzatr için <https://www.e-imzatr.com.tr/tr/yarim-destek/e-imza-kurulum-suruculeri> ; E-Tuğra için <https://helpdesk.e-tugra.com.tr/699332-E-imza-Kurulumu> ; E-Güven için <https://www.e-guven.com/e-imza-yazilimler-detay> ; TürkTrust için <https://www.turktrust.com.tr/kurulum-islemleri.html> ; KamuSM (TÜBİTAK) için https://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/ ; Arksigner için <https://www.arkimza.com/kullanim-videosu> ; Ayyıldız için <https://www.ayyildizimza.com.tr/teknik/ayyildiz-kurulum-dosyalari-indir> adresleri kullanılır.

E-imza Uygulaması İndirme Bağlantıları

E-imza uygulaması işletim sistemine göre aşağıdaki bağlantılardan indirilir. Windows için indirme bağlantısı: <https://vidco-public.obs.tr-west-1.myhuaweicloud.com/VidcolmzaV2-2.0.25.exe> (yaklaşık 85 MB, .exe). MacOS için indirme bağlantısı: <https://vidco-public.obs.tr-west-1.myhuaweicloud.com/VidcolmzaV2-2.0.25.dmg> (yaklaşık 92 MB, .dmg). Sürücü sürümü zamanla güncellenebilir.

Windows'a Kurulum

Windows'ta kurulum için indirme bağlantısından .exe dosyası indirilir. İndirilen kurulum dosyasına sağ tıklanıp "Yönetici olarak çalıştır" seçilir. Microsoft Defender SmartScreen "Windows kişisel bilgisayarınızı korudu" uyarısı çıkarsa "Ek bilgi" bağlantısına tıklanır ve ardından açılan alandaki "Yine de çalıştır" butonuna basılarak kurulum devam edilir. Windows "Bilinmeyen bir yayıncıya ait bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz?" uyarısı verirse "Evet" seçilir. Bazı antivirüs veya güvenlik yazılımları uygulamayı engelleyebilir veya ek onay isteyebilir; bu durumda ekrandaki "Yine de aç", "Çalıştır" veya "İzin ver" gibi seçeneklerle kurulum devam edilir. Kurulum tamamlandığında masaüstüne "Vidcolmza" kısayolu eklenir; bu kısayola çift tıklanarak uygulama açılır.

MacOS'a Kurulum

MacOS'ta kurulum için indirme bağlantısından .dmg dosyası indirilir. İndirilenler klasöründe

dosyaya çift tıklandığında uygulamanın Applications (Uygulamalar) klasörüne taşınması istenir; uygulama Applications'a sürüklenir. Uygulamaya çift tıklanarak açıldığında "Vidcolmza Açılmadı" uyarısı verilir; bu ekranda "Bitti" butonuna basılır. Ardından Sistem Ayarları > Gizlilik ve Güvenlik açılır, sayfada aşağı inilir ve "Bu uygulamanın açılması engellendi" uyarısının altındaki "Yine de Aç" butonuna basılır. Bilgisayar şifresi (veya "Parola Kullan" ile yönetici parolası) girildikten sonra uygulamaya izin verilir ve uygulama açılır.

Uygulamanın Kullanımı ve İmzalama

Uygulama açıldıktan sonra e-imza cihazı USB ile bilgisayara bağlanır ve "Cihazları Tara" ile cihazlar taranır; e-imza cihazı seçenekler arasında görünür ve seçilir. E-imza ile birlikte iletilen şifre PIN alanına girilir. Domain alanına "https://" ifadesinden sonra kuruluşun domain adresi yazılır (örneğin demo.voc-tester.com). Bu bilgiler girildikten sonra "İMZALA" butonuna basılarak e-imza sürecinde bekleyen tüm evraklar tek seferde toplu olarak imzalanır. İmzalanan evraklara "İmzalanan Dökümanlar" butonundan ulaşılabilir.

Arayüz Butonları

Uygulama arayüzündeki başlıca butonlar ve işlevleri şunlardır. "Cihazları Tara" bilgisayara bağlı e-imza cihazlarını tarar ve listeler. "İMZALA" imzalanmayı bekleyen tüm evrakları tek seferde imzalar. "İmzalanan Dökümanlar" butonu, uygulama tarafından bilgisayarda otomatik oluşturulan imzalı dosyalar klasörünü açar; başarıyla imzalanan dokümanların son hâline bu klasörden ulaşılır. "Logu Aç" butonu, uygulamanın çalışma sırasında tuttuğu sistem kayıtlarını ve işlem detaylarını görüntüler; imzalama sırasında teknik bir aksaklık yaşanırsa hatanın kaynağı bu kayıtlardan tespit edilebilir veya teknik destek ekibiyle paylaşılabilir. "Test E-imza" butonu, imza seçildikten sonra imzanın çalıştığını test eder; e-imza cihazıyla bağlantı kurup geçerliliği doğruladıktan sonra bir deneme evrakı imzalar.

Cihaz İsmi Görünmüyorsa

E-imza cihazı takıldığında uygulamadaki cihaz ismi otomatik olarak dolar. İsim veya T.C. Kimlik Numarası görünmüyorsa, e-imzanın satın alındığı firma ile irtibata geçilerek ilgili cihaza ait sürücülerin (driver) yüklenmesi sağlanmalıdır.

İSG Katip Yükleyici Masaüstü Uygulaması

Genel Bakış

VİDCO İSG Katip Yükleyici, kurulumuz çalışan bir masaüstü uygulamasıdır ve İSG-KATİP sözleşme PDF'lerinin İSG otomasyon web sistemine toplu olarak yüklenmesini sağlar.

İndirme Bağlantısı

Uygulamanın indirme bağlantısı:
https://github.com/vidcornd/isgkatipuploaderfiles/releases/download/1.0.4/VidcolSG_Setup.exe

Ön Hazırlık

Uygulama çalıştırılmadan önce, sisteme yüklenecek tüm İSG-KATİP sözleşme PDF'leri bilgisayarda tek bir klasörde toplanmalıdır. Klasör içinde farklı türde PDF belgeleri bulunabilir; uygulama akıllı filtreleme sistemi sayesinde yalnızca geçerli İSG-KATİP sözleşmelerini işler, diğer belgeleri otomatik olarak atlar.

Arayüz ve Bilgi Girişi

Uygulama açıldığında ekrandaki alanlar sırasıyla doldurulur. İSG PDF Klasörü için sağ taraftaki "Gözet" butonuna tıklanır; hazırlanan sözleşme PDF'lerinin bulunduğu klasör açılıp içindeki herhangi bir PDF dosyası seçilerek klasör yolu sisteme tanıtılır. Kullanıcı Adı alanına İSG otomasyon web sistemine giriş için kullanılan kullanıcı adı, Şifre alanına ilgili web sisteminin parolası girilir. "Beni Hatırla" seçeneği (opsiyonel) işaretlenirse kullanıcı adı ve şifre bilgisayarda şifrelenerek güvenli biçimde saklanır ve uygulamanın sonraki açılışında ilgili alanlara otomatik yazılır. Domain alanına işlem yapılacak web sitesinin adresi girilir (örneğin newtest.voc-tester.com); başında http:// veya https:// bulunması gerekmez.

Bağlantı Testi

İşleme başlamadan önce "Bağlantı Testi" butonuna tıklanması tavsiye edilir. Bu buton, girilen kullanıcı adı, şifre ve domain bilgileriyle arka planda sisteme giriş yapmayı dener. Bilgiler doğruysa "Bağlantı testi başarılı!" uyarısı alınır; hatalı bilgi varsa sistem kullanıcıyı uyarır ve yanlış işlem yapılmasını engeller.

İşlemi Başlatma ve Takip

Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra "BAŞLAT" butonuna tıklanır. Bu aşamadan sonra sistem şu adımları otomatik olarak gerçekleştirir: PDF Analizi (seçilen klasördeki belgeler taranır, İSG-KATİP formatına uymayan belgeler atlanır); Web Sistemine Veri Aktarımı (geçerli sözleşmeler arka planda web sistemine aktarılır); İlerleme Durumu (ekrandaki dolum çubuğu/progress bar ile işlemin yüzde kaçının tamamlandığı takip edilir); Log ve Hatalar Ekranı (en alttaki siyah-beyaz log ekranından hangi dosyanın okunduğu, hangi personelin eşleştiği veya olası hatalar canlı olarak izlenir).

Yetki ve Yükleme Kuralları

Uygulama, web tarafındaki yetkiye göre otomatik bir güvenlik kuralı işletir. Kullanıcının sistemde genel "Personel Seçme" yetkisi varsa tüm sözleşmeler yüklenir. Bu yetki yoksa, sistem yalnızca kullanıcının kendi T.C. Kimlik Numarasını içeren sözleşmeleri yüklemesine izin verir; başkasına ait bir belge yüklenmeye çalışılırsa sistem "Yetkiniz Yok" hatası verir ve işlemi durdurur.

İşlem Sonu ve Raporlama

Tüm yüklemeler bittiğinde ekrana bir "İşlem Özeti" penceresi gelir; bu pencerede kaç adet geçerli İSG-KATİP sözleşmesinin sisteme başarıyla yüklendiği ve kaç adet alakasız/geçersiz belgenin atlandığı raporlanır. Ayrıca uygulamanın yaptığı tüm işlemler ve hatalar, bilgisayarda gün bazlı olarak bir metin (log) dosyasına kaydedilir; geçmişe dönük hata incelemesi için bu kayıtlara ulaşılabilir.

Windows Kurulum Uyarıları ve Çözümleri

Uygulama çalıştırıldığında Windows güvenlik uyarılarıyla karşılaşılabilir. "Windows kişisel bilgisayarınızı korudu" (SmartScreen) uyarısı çıkarsa, mavi penceredeki "Ek bilgi" yazısına tıklanır ve alt köşede beliren "Yine de çalıştır" butonuna basılarak kurulumu devam edilir. "Akıllı Uygulama Denetimi, güvenli olmayabilecek bir uygulamayı engelledi" uyarısı alınırsa, Windows Başlat menüsünden arama çubuğuna "Akıllı Uygulama Denetimi" (Smart App Control) yazılıp ilgili sonuç açılır ve açılan güvenlik sayfasında seçenek "Kapalı" konumuna getirilerek uygulamanın çalışmasına izin verilir.