

17020 MUAYENE RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU VE PARAMETRE KULLANIM REHBERİ

Bu kılavuz, 17020 muayene raporlarının hazırlanmasında kullanılacak parametrelerin ne şekilde ve hangi formatta girilmesi gerektiğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kullanıcılar, yazılımda yer alan parametreleri doğru bir şekilde kullanarak raporlarını eksiksiz ve hatasız bir şekilde oluşturabilirler.

-  Bazı alanları kullanıcı doldurur, bazıları sistem tarafından otomatik gelir.
-  Kendi rapor formatınıza bu parametreleri kopyalayarak kullanabilirsiniz.

SIK KULLANILAN PARAMETRELER

KONTROL TALEP EDEN KURULUŞ BİLGİLERİ

Ünvanı	\${C_branchName} \${C_title}		
Muayene Adresi	\${RE_address}		
SGK Sicil No	\${C_sgkSicilNo}		
Telefon	\${C_phone}	E-Posta	\${C_email}
Sözleşme ID	\${UN_sozlesmeld}	SGK Sicil No	\${C_sgkSicilNo}

Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati	\${RE_sdatetime}
Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati	\${RE_edatetime}
Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	\${RE_ndate}
Rapor Tarihi	\${RE_date}
Rapor No	\${RE_no}
Rapor Ek No	\${RE_ekno}

BAŞLIKLAR

\${12_BB 2.EKİPMAN BİLGİLERİ}

\${13_BK Bir önceki periyodik kontrollerde kullanılan dokümanları gör}

KONTROL EKİPMANLARI

Cihaz	Marka	Seri No	Kalibrasyon Sertifika Numarası	Kalibrasyon Yapan Kurum	Kalibrasyon Tarihi
LAZERMETRE	#{6_EQ1_brand}	#{6_EQ1_serialno}	#{6_EQ1_certificateNumber}	#{6_EQ1_calibrationCompany}	#{6_EQ1_lastdate}
ŞERİTMETRE	#{7_EQ2_brand}	#{7_EQ2_serialno}	#{7_EQ2_certificateNumber}	#{7_EQ2_calibrationCompany}	#{7_EQ2_lastdate}
KUMPAS	#{8_EQ3_brand}	#{7_EQ3_serialno}	#{8_EQ3_certificateNumber}	#{8_EQ3_calibrationCompany}	#{8_EQ3_lastdate}

i	Marka	Model	Seri No / Envanter No	Kalibrasyon No	Kalibrasyon Onay Tarihi
Cihaz1	#{10_EQ1_brand}	#{10_EQ1_model}	#{10_EQ1_serialno}	#{10_EQ1_calibrationNo}	#{10_EQ1_approveDate}
Cihaz2	#{11_EQ2_brand}	#{11_EQ2_model}	#{10_EQ2_serialno}	#{11_EQ2_calibrationNo}	#{11_EQ2_approveDate}

#{2_EQ1_brand}	#{3_EQ2_brand}	#{4_EQ3_brand}
#{2_EQ1_serialno}	#{3_EQ2_serialno}	#{4_EQ3_serialno}
#{2_EQ1_measureCapacity}	#{3_EQ2_measureCapacity}	#{4_EQ3_measureCapacity}

METİN KUTULARI (ETİKET BİLGİSİ)

Marka	#{12_ET}	Model	#{13_ET}
-------	----------	-------	----------

METİN KUTULARI

Marka	#{12_T}	Model	#{13_T}
-------	---------	-------	---------

METİN KUTULARI ÖZEL PARAMETRELER

Marka: BT

Model: MT

Seri Numarası: ST

Kullanıldığı Yer: LT

KONTROL KRİTERLERİ

A	Genel Kontroller	DURUM
A.1	Kontrol adımları	#{81_DX}
A.2	Kontrol adımları	#{82_DX}
A.3	Kontrol adımları	#{83_DX}
A.4	Kontrol adımları	#{84_DX}
A.5	Kontrol adımları	#{85_DX}

TESPİT VE BULGULAR (KUSUR AÇIKLAMALARI)

#{95_TE}

NOTLAR

_TA

SONUÇ VE KANAAT

#{RE_ResA} KULLANILMASI UYGUNDUR
 #{RE_ResNA} KULLANILMASI UYGUN DEĞİLDİR

ONAY

	Muayene Personeli	Muayene Kuruluşu Yetkili Onayı
Adı Soyadı / Mesleği	`\${UN_name} \${UN_surname} / \${UN_occupation}`	`\${UA_name} \${UA_surname} / \${UA_occupation}`
Bakanlık Kayıt No	`\${UN_ekipnet}`	`\${UA_ekipnet}`
Diploma No / Tarih	`\${UN_diplomano} / \${UN_diplomadate}`	`\${UA_diplomano} / \${UA_diplomadate}`
İmza	`\${E_signlogo}`	`\${E_signlogo}`

NOT: Kullanıcının veri girişi yapacağı öğelerde parametreden önce bir numara kullanılır. arayüzdeki form öğelerinin sırasını belirler. Bu numara, öğelerin hangi sırayla görüneceğini belirler.

Sıra numarası, istediğiniz bir sayıdan başlayabilir. ve her yeni girişte bir önceki sıra numarasından büyük olmalıdır. Numaraların ardışık olması gerekmez.

Yani, daha büyük sıra numarasına sahip bir parametre, arayüzde en son sırada görüntülenir.

PARAMETRELERİN AÇIKLAMASI

 **STATİK (MUAYENE PERSONELİ ETKİLEŞİMİ OLMAYAN, GENELLİKLE SABİT VE ÖNCEDEN TANIMLANMIŞ) PARAMETRELER**

FİRMA BİLGİLERİ

👉 Muayene raporunda bu parametrelerin (firma adı, ticari unvan, telefon, e-posta vb.) doğru şekilde yer alabilmesi için, firma bilgilerinin ve varsa şube bilgilerinin eksiksiz bir şekilde sistemde tanımlanmış olması gerekmektedir.

`\${S_name}`	Kuruluş İsmi
`\${S_logo}`	Kuruluş bilgilerinde yer alan sistem logosunu getirir. Logo rapor akredite ise gösterilir, akredite değilse gösterilmez.
`\${C_name}`	Firma İsmi
`\${C_title}`	Firma Ticari Ünvan

\${C_branchName}	Firma Şubesi seçili ise Şube ismi
\${C_address}	Firma Merkez Adres
\${C_district}	Firma Merkez İlçe
\${C_province}	Firma Merkez İl
\${C_phone}	Firma Telefon
\${C_email}	Firma E-Posta Adresi
\${C_web}	Firma Web Sitesi
\${C_sgkSicilNo}	Firma Şubesi seçili ise; Şube SGK Sicil Numarası, seçili değil ise Firma SGK Sicil Numarası yansır.

GÖRSEL PARAMETRELER

👉 Kurulum sırasında, görsel parametreler (Türkak Akredite logosu ve E-imza logosu) sisteminize otomatik olarak yüklenmiştir ve kullanıma hazırdır.

<code>{E_signlogo}</code>	E-İmza logosu
<code>{TK_logo}</code>	Türkak Akredite logosu

RAPOR BİLGİLERİ

👉 Muayeneyi gerçekleştiren personel, kendisine atanan iş emri detaylarından 'Muayene Rapor Formatı' seçeneğine tıklayarak raporu oluşturduğunda, parametreler otomatik olarak sistem tarafından doldurulacaktır.

⚠️ Ancak, muayene oluşturulmadan önce, sisteminizde tanımlı '**Muayene Rapor Akıllı Kodlama**' ayarının kodlama formatınıza uygun olduğundan emin olmalı ve gerekli düzenlemeleri rapor oluşturulmadan önce tamamlamalısınız.

<code>{RE_no}</code>	Muayene Rapor Numarası
<code>{RE_ekno}</code>	Muayene Rapor Ek Numarası
<code>{RE_isemrino}</code>	Muayene Rapor İş Emri Kodu
<code>{RE_address}</code>	Muayene Adresi
<code>{RE_date}</code>	Rapor Tarihi
<code>{RE_sdate}</code>	Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi
<code>{RE_edate}</code>	Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi
<code>{RE_sdatetime}</code>	Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati
<code>{RE_edatetime}</code>	Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati
<code>{RE_ndate}</code>	Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi

MUAYENE PERSONELİ BİLGİLERİ

👉 Muayene raporunda bu parametrelerin dolu gelmesi için bu bilgilerin kullanıcı detayında tanımlanmış olması gerekmektedir. Sadece **Sözleşme ID** bilgisi kullanıcı detayından değil ISG Katip Sözleşmesi tanımlarken belirlenmektedir.

\$_UN_name}	Muayeneyi Yapan Kullanıcı İsmi
\$_UN_surname}	Muayeneyi Yapan Kullanıcı Soyismi
\$_UN_TCK}	Muayeneyi Yapan Kullanıcı TC Kimlik Numarası
\$_UN_occupation}	Muayeneyi Yapan Kullanıcı Meslek Bilgisi
\$_UN_jobtitle}	Muayeneyi Yapan Kullanıcının Görevi
\$_UN_diplomadata}	Muayeneyi Yapan Kullanıcının Diploma Tarihi
\$_UN_diplomano}	Muayeneyi Yapan Kullanıcının Diploma Numarası
\$_UN_ekipnet}	Muayeneyi Yapan Kullanıcının Ekipnet Bilgisi
\$_UN_sicilno}	Muayeneyi Yapan Kullanıcının Oda Sicil Numarası
\$_UN_sozlesmeId}	Muayeneyi Yapan Kullanıcının Sözleşme ID si



MUAYENE ONAY PERSONELİ BİLGİLERİ

☞ Muayene raporunda bu parametrelerin dolu gelmesi için bu bilgilerin kullanıcı detayında tanımlanmış olması gerekmektedir.

\$_UA_name}	Muayeneyi Onaylayan Kullanıcı İsmi
\$_UA_surname}	Muayeneyi Onaylayan Kullanıcı Soyismi
\$_UA_TCK}	Muayeneyi Onaylayan Kullanıcı TC Kimlik Numarası
\$_UA_occupation}	Muayeneyi Onaylayan Kullanıcı Meslek Bilgisi
\$_UA_jobtitle}	Muayeneyi Onaylayan Kullanıcının Görevi
\$_UA_diplomadata}	Muayeneyi Onaylayan Kullanıcının Diploma Tarihi
\$_UA_diplomano}	Muayeneyi Onaylayan Kullanıcının Diploma Numarası
\$_UA_ekipnet}	Muayeneyi Onaylayan Kullanıcının Ekipnet Bilgisi
\$_UA_sicilno}	Muayeneyi Onaylayan Kullanıcının Oda Sicil Numarası

📱 CİHAZ VE ÖLÇÜM ALETİ BİLGİLERİ

👉 Rapor hazırlanırken form üzerinde kullanıcıya gösterilir ve sistemde kayıtlı olan cihazlar arasında seçim yapılması beklenir.

👉 Muayene raporunda marka, model, seri no, kapasite alanlarının görüntülenmesi için bu bilgiler cihaz detayında tanımlanmış olmalıdır.

👉 Kalibrasyon Numarası, Ölçüm Yönetimi, Kalibrasyonu Yapan Kurum, Sertifika Numarası, Kontrol-Geçerlilik-Onay tarihlerinin görüntülenmesi için ilgili cihaz için periyodik kontrol sonucu eklenmiş olmalıdır.

👉 Yansıtılması sırasında; İlgili Muayenenin başlangıç tarihi esas alınarak, o tarihteki geçerli (Belirtilen tarih Kontrol Tarihi-Kontrol Geçerlilik Tarihi arasında) Kontrol (Kalibrasyon) bilgisi getirilir. Eğer böyle bir tarih yoksa en son geçerli kalibrasyon bilgisi kullanılır.

👉 Aşağıdaki parametre kullanımında yer alan 'Num' arayüzdeki form öğelerinin sırasını belirler. Bu numara, öğelerin hangi sırayla görüneceğini belirler. 'EQX' ise cihaz sırasını ifade eder.

⚠️ Ancak, muayene oluşturulmadan önce, sisteminizde tanımlı ölçüm aleti olan tüm cihazlarda ölçüm aleti belirlendiğinden emin olmalı ve gerekli düzenlemeleri rapor oluşturulmadan önce tamamlamalısınız.

\${Num_EQX_brand}	Cihaza ait Marka
\${Num_EQX_model}	Cihaza ait Model
\${Num_EQX_serialno}	Cihaza ait Seri Numarası
\${Num_EQX_measureCapacity}	Cihaza ait Kapasite
\${Num_EQX_measureMethod}	Cihaza ait Kalibrasyon Ölçüm Yönetimi
\${Num_EQX_calibrationCompany}	Cihaza ait Kalibrasyonu Yapan Kurum
\${Num_EQX_calibrationNo}	Cihaza ait Kalibrasyon Numarası
\${Num_EQX_certificateNumber}	Cihaza ait Kalibrasyon Sertifika Numarası
\${Num_EQX_lastdate}	Cihaza ait Kontrol Tarihi
\${Num_EQX_nextDate}	Cihaza ait Kontrol Geçerlilik Tarihi
\${Num_EQX_approveDate}	Cihaza ait Kontrol Onay Tarihi

✅ SONUÇ BİLGİLERİ

\${RE_res}	Muayene Sonucu
------------	----------------

#{RE_ResA}	Muayene Sonucu Uygundur
#{RE_ResNA}	Muayene Sonucu Uygun Değildir

DİNAMİK (KULLANICININ DOLDURACAĞI) PARAMETRELER

👉 Bu bölümdeki parametreler, sistem tarafından otomatik olarak doldurulmaz. Rapor hazırlanırken form üzerinde kullanıcıya gösterilir ve bilgilerin elle girilmesi gerekir. Her bir parametre, kullanıcıya veri giriş alanı olarak sunulur.

👉 Süslü parantezden sonra kullanılan Num yerine sayısal bir değer girilmelidir. Bu değer arayüzdeki form öğelerinin sırasını belirleyen bir düzenleyicidir. Bu numara, öğelerin hangi sırayla görüneceğini belirler

⚠ Sıralama, numaraların ardışıklığına bağlı değildir; her parametre, kendisinden önceki öğe ile arasına yerleşeceği sırayı, numarasından daha büyük bir değerle belirler. Yani, numarasını "büyük" yapan bir parametre, kendisinden önceki tüm parametrelerden sonra yerleşecektir.

Başlık Kullanımı

Örnek:

#{12_BB 2.EKİPMAN BİLGİLERİ}

#{13_BK 2.1.ETİKET BİLGİLERİ}

Nasıl Görünür:

2. EKİPMAN BİLGİLERİ

2.1.ETİKET BİLGİLERİ

#{Num_ET} - Etiket Metin Kutusu

👉 Kullanıcı, istenen bilgiyi serbestçe yazar.

Mobil uygulama üzerinden muayeneyi yapılmasının ardından karekodu mobil uygulamada yer alan "qr eşleştir" butonuna tıklayarak açılan kamera ile okuttuktan sonra eşlenecek muayene raporundaki ET parametrelerindeki verileri QR ın bulunduğu etikete kaydolacaktır.

Örnek:

Marka	#{2_ET}
-------	---------

Nasıl Görünür:

Marka	
{2_ET} alanına ait değer.	

\${Num_BT} - Etiket Metin Kutusu

Marka bilgisi için kullanılan ve yazı tipinde olan bir alandır. Her raporda yalnızca bir kez kullanılabilir. Bu alandaki bilgiler, Excel çıktısında, iş emri detayında ve müşteri portalındaki tabloda ilgili sütun içinde görüntülenir.

\${Num_MT} - Etiket Metin Kutusu

Marka bilgisi için kullanılan ve yazı tipinde olan bir alandır. Her raporda yalnızca bir kez kullanılabilir. Bu alandaki bilgiler, Excel çıktısında, iş emri detayında ve müşteri portalındaki tabloda ilgili sütun içinde görüntülenir.

\${Num_ST} - Etiket Metin Kutusu

Marka bilgisi için kullanılan ve yazı tipinde olan bir alandır. Her raporda yalnızca bir kez kullanılabilir. Bu alandaki bilgiler, Excel çıktısında, iş emri detayında ve müşteri portalındaki tabloda ilgili sütun içinde görüntülenir.

\${Num_LT} - Etiket Metin Kutusu

\${Num_T} - Metin Kutusu

👉 Kullanıcı, istenen bilgiyi serbestçe yazar. (Örnek: Ekipmanın Bulunduğu Yer, Test Tarihi, Dinamik Test Yüğü)

📝 Örnek:

Ekipmanın Bulunduğu Yer	\${1_T}
-------------------------	---------

🔍 Nasıl Görünür:

Ekipmanın Bulunduğu Yer	
-------------------------	----------------------

{1_T} alanına ait değer.

\${Num_DL} / \${Num_DX} - Açılır Menü (Kontrol Kriterleri)

👉 **DL (Dropdown List) Parametresi;** muayene raporlarında, çeşitli seçeneklerin kullanıcı tarafından seçilebileceği alanlar için kullanılan bir parametredir. Bu parametre, kullanıcılara aşağıdaki seçenekleri sunar ve kullanıcıların bu seçeneklerden birini belirlemesi beklenir.

- Uygun -> +
- Uygun Değil -> -
- Görülemedi -> G
- Uygulaması Yok -> N

👉 Farklı Sonuç Seçenekleri Listeleme;

Eğer istenirse, DL yerine farklı bir kısa kod kullanılarak sonuç seçenekleri farklılaştırılabilir. Örneğin, farklı bir kısa kod kullanmak için aşağıdaki gibi bir yapı oluşturulabilir:

- Uygun -> U
- Uygun Değil -> UD
- Kapsam Dışı -> -

```
DX = {'Options':{'U':'UYGUN','UD':'UYGUN DEĞİL','-':'KAPSAM  
DIŞI'},'Default':'U','NegativeValue':'UD','Description Value':'UD|-'}
```

Örnek kullanım

ve görünüm

#{F} Fonksiyonlu Kullanım

Kontrol listesi ile muayene raporunun bir arada kullanıldığı yapıda

#{Num_CS1_1} Parametresi:

Mevcut birkaç seçenekten yalnızca birini seçilmesi gerekiyorsa CS parametresini kullanılır.

#{Num_CB} Parametresi:

Seçim kutucuğu oluşturmak için kullanılır

📌 Örnek:

CB Parametresi	#{1_CB}
----------------	---------

🔍 Nasıl Görünür:

CB parametresi ☐	CB parametresi ☒
---	--

#{Num_FD} Parametresi:

Raporda tarih verisi girilmesi gereken alanlarda kullanılır

📌 Örnek:

Tarih	#{1_FD}
-------	---------

 Nasıl Görünür:

Tarih

gg.aa.yyyy



{4_FD} alanına ait değer.

#{Num_R} Parametresi:

Raporda sadece sayı girilmesi gereken bir yer varsa bu parametre kullanılır

 Örnek:**R Parametresi**

#{1_R}

 Nasıl Görünür:**R parametresi**

123

{4_R} alanına ait değer.

#{D}

ÇOKLU SATIR / ÇOKLU SÜTUN**Örnek1**

No	Ölçüm Noktası	Islak Zemin	In (A)	Açma Tipi Eğrisi	Ia (A)	Ölçülen (Rx, Ω)	RCD Açma Akımı (mA)	RCD Açma Zamanı (ms)	Sınır (Ra,Zs Ω)	Sonuç (Rx)
1	AVUKAT ODA PRİZ TOPRAKLAMASI	-	16	C	0,03	1,86	24	32	1666	✓
2	KÜÇÜK TOPLANTI ODA PRİZ TOPRAKLAMASI	-	16	C	0,03	1,72	23	30	1666	✓
3	GENEL MD. ODA PRİZ TOPRAKLAMASI	-	16	C	0,03	1,58	22	35	1666	✓
4	PROJE MD. ODA PRİZ TOPRAKLAMASI	-	16	C	0,03	1,69	23	34	1666	✓
5	PROJE OPERASYON ODA PRİZ TOPRAKLAMASI	-	16	C	0,03	1,55	24	28	1666	✓
6	CONTACT LOJİSTİK ODA PRİZ TOPRAKLAMASI	-	16	C	0,03	1,87	23	52	1666	✓

Örnek2

No	Kazan/ Yakıcı Adı	Kazan Tipi	Marka/ Model	Q: Kapasite (kW)	P: Basınç (Bar)	T: Sıcaklık (°C)	V: Su Hacmi (m³)
1							
2							
3							

Böyle bir tablo ve sınırsız sayıda satır oluşturulması durumunda sisteminizdeki **Tablo Oluşturma Aracını** kullanarak ilgili parametreyi oluşturabilirsiniz.

SIK KULLANILAN PARAMETRELER

Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati	#{RE_sdatetime}
Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati	#{RE_edatetime}
Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	#{RE_ndate}
Rapor Tarihi	#{RE_date}
Rapor No	#{RE_no}
Rapor Ek No	#{RE_ekno}

FİRMA BİLGİLERİ

Müşteri Unvanı	#{C_branchName}
	#{C_title}
Telefon	#{C_phone}
E-Posta	#{C_email}
Sicil No	#{C_sgkSicilNo}
Sözleşme ID	#{UN_sozlesmeId}
Periyodik Kontrol Adresi	#{RE_address}

#{12_BB 2.EKİPMAN BİLGİLERİ}

#{13_BK 2.1.ETİKET BİLGİLERİ}

ÖLÇÜM ALETİ BİLGİLERİ

Cihaz	Marka	Seri No	Kalibrasyon Sertifika Numarası	Kalibrasyon Yapan Kurum	Kalibrasyon Tarihi
LAZERMETRE	#{6_EQ1_brand}	#{6_EQ1_serialno}	#{6_EQ1_certificateNumber}	#{6_EQ1_calibrationCompany}	#{6_EQ1_lastdate}
SICAKLIK DEDEKTÖRÜ TEST SETİ	#{7_EQ2_brand}	#{7_EQ2_serialno}	#{7_EQ2_certificateNumber}	#{7_EQ2_calibrationCompany}	#{7_EQ2_lastdate}
DUMAN DEDEKTÖRÜ TEST SETİ	#{8_EQ3_brand}	#{7_EQ3_serialno}	#{8_EQ3_certificateNumber}	#{8_EQ3_calibrationCompany}	#{8_EQ3_lastdate}

Muayene Edilen Ekipman Özellikleri

Marka	#{22_BT}
Model	#{23_MT}
Seri No	#{24_ST}
Kullanım Yeri	#{25_LT}
Etiket	#{26_ET}
Test Değeri	#{27_T}

KONTROL KRİTERLERİ

A	Genel Kontroller	DURUM
A.1	Kontrol adımı	#{81_DX}
A.2	Kontrol adımı	#{82_DX}
A.3	Kontrol adımı	#{83_DX}
A.4	Kontrol adımı	#{84_DX}
A.5	Kontrol adımı	#{85_DX}

KUSUR AÇIKLAMALARI

#{305_TE}

FOTOĞRAF EKLEME

350_PM ("P": "PM1", "Name": "Fotoğraflar", "Col": "2", "ShowExp": "1", "ShowHeader": "1")

SONUÇ VE KANAAT

{RE_ResA} KULLANILMASI UYGUNDUR
{RE_ResNA} KULLANILMASI UYGUN DEĞİLDİR

ONAY

	Muayene Personeli	Muayene Kuruluşu Yetkili Onayı
Adı Soyadı / Mesleği	<i>{UN_name}</i> <i>{UN_surname}</i> / <i>{UN_occupation}</i>	<i>{UA_name}</i> <i>{UA_surname}</i> / <i>{UA_occupation}</i>
Bakanlık Kayıt No	<i>{UN_ekipnet}</i>	<i>{UA_ekipnet}</i>
Diploma No / Tarih	<i>{UN_diplomano}</i> / <i>{UN_diplomadate}</i>	<i>{UA_diplomano}</i> / <i>{UA_diplomadate}</i>
İmza	<i>{E_signlogo}</i>	<i>{E_signlogo}</i>